

Järbo
GARN®

91219
FUGA



91219**GARNKVALITÉ****GARNALTERNATIV****MÅTT****GARNÅTGÅNG****STICKOR****RUNDSTICKA****DESIGN & TEXT****BABYFILT MED KUNGLIGA KRONOR TILL PRINSESSAN & PRINSEN**

Fuga (50% Ull "Superwash". 50%, Akryl. Nystan ca 50 g = 121 m)

Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi, Saga

Ca 70 x 95 cm

Ca 360 g (fg. 60101)

Nr 3,5

Nr 3,5 (60-80 cm)

Sara Jakobsson **E-POST** freelance.designer.sara.j@jarbo.se**GARNUPPLYSNING**

Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
FLER BESKRIVNINGAR Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se
 ©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle**FOTOMODELL** Kevin Isaksson**ETT TACK TILL****MILJÖ** Nya Herrgården, Högbo Bruk - Sandviken

Med reservation för eventuella tryckfel.
 Se senaste versionen på www.jarbo.se

MASKTÄTHET

Ca 23 m och 32 v slätst. med stickor nr 3,5 = 10 cm - eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att hålla masktätheten.

TIPS & RÅD

- * **För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete.
- * **Sticka alltid en provlapp:** Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att Du håller den angivna masktätheten.
- * **Byte till nytt nystan:** Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca 8 cm och lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. De flesta föredrar att börja på ett nytt nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet.
- * **Om Du stickar efter ett diagram med många rader:** Det underlättar att följa med i diagrammet om Du sätter en linjal eller papper längs med den rad du stickar.


FILT

Lägg upp 167 maskor på rundsticka (80 cm) 3,5. Sticka rätstickning i 9 varv (första varvet är avigsidan).


Rätstickning innebär att du stickar räta maskor på både rät- och avigsida. Du stickar fram och tillbaka på rundstickan.

OBS! sticka alltid 7 maskor rätstickning i början och slutet på varje varv. Sticka därefter M:1 över 33 m, 7 m rätstickning, M: 1 över 33 m, 7 m rätstickning, M:1 över 33 m, 7 m, M:1 över 33 m och avsluta sedan med 7 maskor. Fortsätt så tills hela M:1 är stickat 1 gång. Sticka 8 varv rätstickning över hela arbetet. Sticka nu M:1 över 33 m, 7 m rätstickning, räta maskor över de 73 mittersta maskorna och sedan 7 m rätstickning, M:1 och avslutning, dvs 7 m rätstickning. Det blir bara räta maskor, men det är bra att komma ihåg att du nu övergått till att sticka mönster igen. På nästa varv (från avigsidan) stickar du 7 m, M:1, 7 m, aviga maskor över de 73 mittersta, 7 m, M:1 och 7 m. I fortsättningen stickas M:1 en gång i början och en gång i slutet, däremellan stickas enligt M:2, dvs först stickas 2:a en gång, därefter upprepas 2 b tills 4 m återstår och då stickas 2 c. Glöm inte att sticka 7 m rätstickning innan och efter M:2 och i början och slutet på varje varv. Mellan varje M:1 stickas 8 v med rätstickning. Fortsätt så tills du har 5 rutor med M:1, då stickas 8 varv rätstickning över hela arbetet. Sticka därefter M:1 över 33 m, 7 m rätstickning, M: 1, 7 m rätstickning, M:1, 7 m, M:1 och avsluta med 7 maskor. Fortsätt så tills hela M:1 är stickat 1 gång. Avsluta arbetet med 10 varv rätstickning och avmaska sedan löst. Blötlägg filten och spänn ut den för att få bästa resultat.

M:1



M:2



- räta maskor på rätsidan, aviga på avigsida
- 2 räta m tillsammans
- sticka två räta m tillsammans i bakre maskbågen
- lyft en m, sticka två m tillsammans, dra den lyfta maskan över
- omslag

